SZG
CCM
CSO
Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen
Centrale Suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales
Centrale svizzera dell'orticoltura e delle colture speciali

VSGP UMS USPV
Verband Schweizer Gemüseproduzenten
Union maraîchère suisse
Unione svizzera produttori di verdura

Manuel d'utilisateur

Edition – janvier 2018

Édition 2018

ProfiCost Légumes

Coûts complets et marges brutes en culture maraîchère

- » plus de 90 cultures (SGA + BIO)
- » Calculs standard avec des bases de calcul
- » Propres calculs (logiciel)
- » Analyse graphique (logiciel)
- » Comparaisons des variantes (logiciel)

Groupe de travail économie d'entreprise UMS

ProfiCost Légumes

Coûts complets et marges brutes en culture maraîchère

Sommaire

1 Téléchargement / Installation / Login 5
1.1 Conditions de système 5
1.2 Installer ProfiCost 5
1.3 Login Web 5
2 Page d'accueil 6
3 Licence / Updates 7
4 Aperçu des calculs 9
5 Masques de calcul 10
5.1 Configuration de base 10
5.2 Etablir propre variante 11
5.3 Rendements 12
5.4 Coûts (à part conteneurs) et définition de la prestation 13
5.5 Conteneurs 14
5.6 Mesures 15
5.6.1 Etablir nouvelle mesure 16
5.7 Machines / véh. de traction / main-d'oeuvre 17
5.7.1 Etablir nouvelle machine, véh. de traction / main-d'oeuvre 18
6 Mes mesures (individualiser les possibilités de choix) 19
7 Mes machines / véh. traction / main-d'œuvre (individualiser les possibilités de choix) 20
8 Remplacer machines / main-d'oeuvre 21
9 Résultat 22
9.1 Résultat „Coûts" 23
9.2 Résultat „Graphiques" 24
9.3 Résultat „Heures" 25
9.4 Résultat „Comparer avec" 26
10 Imprimer / exporter / enregistrer / reculer 27
10.1 Imprimer 27
10.2 Exporter 27
10.3 Enregistrer / Reculer 28

ProfiCost Légumes

Coûts complets et marges brutes en culture maraîchère

Bienvenue chez ProfiCost Légumes!

Sur les pages suivantes, nous vous expliquons les principales fonctions du programme.

D'autres indications relatives aux fonctions vous sont données en cliquant sur un champ dans le programme en bas à gauche ou directement au moyen de la souris en fléchant sur le champ.



En outre, nous vous décrivons les fonctions essentielles également par des brèves vidéos sur le website www.proficost.ch > Instructions de vidéo

En cas de questions, nous restons volontiers à votre disposition:

SZG CCM CSO
Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen
Centrale Suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales
Centrale svizzera dell'orticoltura e delle colture speciali

Centrale Suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales
Bern-Zürich-Strasse 18
3425 Koppigen, Suisse
+41 34 413 70 70 – info@szg.ch

Aperçu Navigation (Sitemap)



ProfiCost se compose de 3 paliers:

1. Départ/généralités:	Page d'accueil avec infos générales en rapport avec le programme
2. Calculs:	Aperçu des variantes calculées et les masques de calcul, le coeur de ProfiCost
3. Résultats:	Résumé des résultats avec 4 différents résultats à choix

1 Téléchargement / Installation / Login

1.1 Conditions de système

ProfiCost peut être installé sur des systèmes d'exploitation Window. Si vous avez un autre système d'exploitation, le programme ProfiCost est disponible en version web. Commande du login web sur le site info(at)szg.ch, Tél. +41 34 413 70 70
Pour l'installation, il faut disposer d'une version de Windows Access (2010 et plus récente). L'Access se fait avec Word, Excel, etc., généralement partie composante de votre ensemble Microsoft Office. Au cas où Access ne serait pas encore installé sur votre ordinateur, alors téléchargez du website www.proficost.ch la version Runtime correspondante gratuitement.

1.2 Installer ProfiCost

1. Téléchargez le fichier sur www.proficost.ch > Download/Login
2. Exécutez le fichier „ProfiCostInstall"
3. Suivez les instructions de l'assistant d'installation
4. ProfiCost est installé sur votre ordinateur. Il est possible qu'une consigne de sécurité apparaît avec l'ouverture du programme.

1.3 Login Web

Via www.proficost.ch> Download/Login vous parvenez au masque login pour la version web (Agro-Cloud). Introduire les données du login et cliquer sur «Annoncer». Il peut arriver qu'apparaisse alors une annonce à Citrix Receiver. Cliquez en bas sur «Utiliser Lightversion». Puis un clic sur le symbole de ProfiCost et le programme devrait s'ouvrir. Il vous est alors possible de régler la visualisation du programme avec des réglages de dimensionnement du browser.



2 Page d‘accueil

1. Choix de la langue: La langue standard est l‘allemand
2. Commander, activer, renouveler licence (voir chapitre 3)
3. Infos – généralités: Dans un Update, vous apprenez quelles modifications/adaptations importantes ont été entreprises. Les aspects de la plus récente actualité vous sont montrés dans la page d’accueil. Pour toutes les infos plus anciennes, vous y parvenez par le bouton „Infos.“
4. Lancer le calcul: via le bouton „Calculs“, on accède à la vue d’ensemble des calculs.
5. Manuel d’utilisateur en format pdf
6. Lien pour instructions en vidéo sur la page web www.proficost.ch
7. Les conditions générales de ProfiCost
8. Impressum
9. ProfiCost est terminé

3 Licence / Updates

3.1 Demander clé de licence

Lors du téléchargement de fichier, il s'agit d'une version démo. Afin que vous puissiez utiliser toutes les fonctions, vous devez introduire votre clé de licence personnelle. Ouvrez à cet effet ProfiCost et cliquez sur la page d'accueil sur le bouton «Licence». Indiquez sous «Titulaire de licence» votre nom et cliquez ensuite sur «Commander licence».



Une fenêtre s'ouvre avec texte. Copiez ce texte et envoyez le texte de votre e-mail Account à info@szg.ch.



3.2 Introduire la clé de licence et démarrer

Dans le courant de tout au plus un jour ouvrable, vous recevrez votre clé de licence avec date de validité. Indiquez les deux et cliquez sur le bouton «Contrôler clé». Si tous les champs sont verts, votre licence est activée et valable jusqu'à la date inscrite.

3.3 Renouveler la clé de licence

ProfiCost est disponible en abo annuel. C'est-à-dire qu'après l'activation, la licence est valable chaque fois pour une année (12 mois). A défaut de résiliation de votre abonnement, nous vous remettrons quelques jours avant l'échéance de votre licence en accompagnement de la facture de l'abonnement une nouvelle clé de licence pour les 12 prochains mois. Si vous n'êtes pas en possession de la clé de licence valable, le programme ne fonctionne plus qu'encore en mode démo.

3.4 Updates

Vous serez informé par e-mail, dès qu'une update (mise à jour) du programme sera disponible. Dans cet e-mail, il y aura l'indication d'un lien par lequel vous pourrez télécharger l'update. Après le téléchargement, la mise à jour sera automatiquement effectuée et votre version de ProfiCost sera ainsi à nouveau au top niveau.

Pour la version web de ProfiCost, l'update s'effectue automatiquement.

Important: Dans l'update, seules les variantes standards et les valeurs standards sont adaptées / actualisées. Vos propres variantes restent inchangées.

4 Aperçu des calculs



Dans l'aperçu, toutes les variantes de calcul de ProfiCost y figurent. On fait la distinction entre variantes standards CCM (non modifiables) et propres variantes (modifiables).

1. Filtre des variantes de calcul
2. Aperçu d'après culture des variantes standards ProfiCost (ordre alphabétique)
3. Aperçu des variantes propres établies (chronologiquement d'après le moment de l'établissement)
4. Remplacer rapidement machines, traction (véhicules de traction), main-d'oeuvre (cf. Chap.8)
5. Effacer propre variante marquée/sélectionnée
6. Retour à la page d'accueil
7. Doc. pdf „Bases de calcul" avec détermination de données des variantes standards
8. Accès administrateur protégé par mot de passe. Bloqué pour utilisateur.
9. Circonscrire/individualiser les possibilités de choix de mesures dans le calcul, établir propres mesures (cf. Chap. 6)
10. Circonscrire/individualiser les possibilités de choix en machines dans le calcul, établir propres machines (cf. Ch. 7)
11. Avec le bouton „pour le calcul", on parvient aux masques de calcul de la variante sélectionnée
12. Directement vers les résultats de la variante sélectionnée (saut aux masques de calculs)

5 Masques de calcul

5.1 Configuration de base



1. Choix/changement de variante de calcul
2. Informations vers culture sélectionnée
3. Données de culture (surtout pour calcul d'affectation du champ)
4. Les variantes standards (non adaptables) peuvent être utilisées comme modèle pour une variante propre adaptable (cf. Chap.5.2).
5. Registre de toutes les positions revenus et coûts dans la suite chronolog. du procédé de production
6. Masque de calcul pour rendements et coûts (cf. Chap. 5.3-5.5)
7. Pour chaque registre/groupe de frais des totaux (sous-totaux) sont établis, répartis en coûts directs (en bleu) et coûts de structure (en orange).
   - Par groupe actuel (registre) et surface totale
   - Par groupe actuel et ha
   - Total du groupe actuel dans la variante de base par ha
   - Total des frais à ce jour de tous les groupes de cette variante
   - Part du groupe actuel au total des coûts de cette variante

   Les totaux sont mis à jour lors de chaque changement de registre. Sans changement de registre, les valeurs peuvent aussi être actualisées avec le bouton d'actualisation à droite.
8. Vers résultat de la variante

5.2 Etablir propre variante

Pour établir une nouvelle propre variante, une variante existante (standard ou propre) doit être copiée. Il est opportun de choisir comme modèle une variante la plus similaire possible, afin que les modifications soient réduites autant que possible. Aller dans le masque de calcul de la variante à copier (variante de base) et cliquer sur le bouton „Etablir nouvelle propre variante“. Donner la désignation désirée de la nouvelle variante et confirmer par OK.

Le masque de calcul de la variante nouvellement établie s’ouvre automatiquement. La couleur d’écriture de la désignation de culture et l’inscription de registre passent automatiquement au rouge. Ce qui signifie qu’il s’agit d’une propre variante et elle est adaptable (modifiable). Les positions rendement et coûts de la variante nouvellement établie peuvent maintenant être traitées librement (cf. Chap. 5.3-5.5).



5.3 Rendements



1. Rendement brut (à la récolte) par are et au total de la surface. 1ère/2e grandeur comme détermination des différentes grandeurs et classes de qualité.
2. Rendement net (à la vente) par are et au total de la surface. 1ère/2è grandeur comme détermination des différentes grandeurs et classes de qualité.
3. Part du rendement net au rendement brut
4. Prix de vente par unité et rendement escompté
5. Déduction du rendement (uniquement en valeur argent) par risque de perte en culture et rendement
6. Revenus de contribution (en partic. paiements directs). Pour effacer une contribution marquer/sélectionner la ligne et presser sur la touche „Delete“
7. Total intermédiaire et total des rendements/revenus

5.4 Coûts (à part conteneurs) et définition de la prestation



1. Sélectionner mesures/positions de coûts applicables dans Dropdown. Bleu = mesures qui occasionnent les coûts directs et orange = mesures qui occasionnent les coûts de structure. Double clic pour détail de la mesure (cf. Chap. 5.6)
2. Sélectionner machines déterminantes, traction ou main-d'oeuvre dans Dropdown. Double clic pour détail de la machine (cf. Chap. 5.7)
3. Avec clic sur le bouton „+“, vérifier machines, véh.de traction et main-d'oeuvre y afférentes et, au besoin, les adapter.
   - Nombre= nombre ou part d'engagement des machines y afférentes véh. de traction et main-d'oeuvre par répétition
   - Supplément = supplément de temps fixe indépendant de la prestation pour 1 répétition (p.ex. accrocher/décrocher)
   - h = nombre d'heures, qui est utilisé par la machine, traction ou main-d'oeuvre (valeur calculée)
   - base = base d'indemnisation machine, traction ou main-d'oeuvre
   - Tcoût = coûts de structure, qui sont dus à la machine, traction ou main-d'oeuvre



4. Déterminer nombre de répétitions/passages de la mesure
5. Déterminer nombre/quantité impliqué/e par ha. Si unité ha/ha = insignifiante.
6. Prix/base pour la mesure (sans machines, traction, main-d'oeuvre)
7. Part de coûts de la mesure, qui peut être attribuée à cette variante. Par ex. lors de mesures/points de coûts sur plusieurs années. Coûts répartis sur 4 ans = 25%.
8. Information, si l'affectation du champ est prise en compte dans le calcul des coûts (ici pas traitable)
9. Total des coûts directs (en bleu) et coûts de structure (en orange) de la mesure globale
10. Lien vers alinéa correspondant dans les bases de calcul.
11. Bouton pour effacer la mesure. La ligne de la mesure à effacer peut aussi être appelée par clic dans le champ le plus avancé et ensuite être effacée par la touche „Delete“.

12. Déterminer prestation de la mesure:



La prestation peut se rapporter à l'ensemble de la mesure (indépendamment de la machine) ou à une machine. Pour les positions de coûts, dans lesquelles la prestation a son importance, il est possible de ce fait d'imputer une prestation aussi bien à la mesure qu'également à la machine.

- Si pour la mesure une prestation est apportée (≠ 0) celle-ci est utilisée pour le calcul. Ce qui signifie que la prestation ne dépend pas de la machine.
- Si pour la mesure aucune prestation n'est apportée (=0), la prestation de la machine déterminante est utilisée pour le calcul.

L'utilisateur peut adapter la prestation en question simplement dans la colonne 12. Mais il doit s'assurer qu'elle se réfère toujours à la mesure dans son ensemble (total). Ce qui veut dire par exemple que pour la prestation de récolte, la prestation se rapporte à l'ensemble englobant machine, véh. de traction et main-d'oeuvre définies en équipe. (c.-à-d. prestation de toute l'équipe et non pas uniquement d'une personne!). Si l'on tient à définir la prestation par personne, il faut alors établir le calcul en rapport avec les machines, véh. de traction et main-d'oeuvre ramenées au nombre de 1.

Si la prestation relative à des mesures ou machines est imputée à la valeur 1.00, la prestation est insignifiante (hors de sujet).

5.5 Conteneurs



Concernant le registre „Emballage (Conteneurs)", le masque de calcul se présente d'une manière un peu différente par rapport aux autre registres.

1. Déterminer les conteneurs de récolte et de livraison suivant les quantités de remplissage (volumes) et et les porte-conteneurs
2. Sélectionner encore une fois les conteneurs de récolte et de livraison ainsi que les positions de coûts y afférentes.
3. La quantité est calculée sur la base des quantités récoltées (brutes ou nettes)
4. Autres colonnes avec explications dans le Chap. 5.4

5.6 Mesures

Par un double clic dans le masque du calcul principal, on parvient à l'aperçu détaillé des mesures.



1. Désignation de la mesure
2. Unité à laquelle la mesure se réfère
3. Nombre d'unités auquel le prix de la mesure se réfère
4. Type de coût de la mesure. Déterminant pour le calcul. Ici, l'on définit s'il s'agit pour la mesure de coûts directs ou de coûts de structure et de quels facteurs les coûts de la mesure dépendent.
5. Définition énonçant à quel groupe de mesures et, en conséquence, à quel registre dans le masque principal est attribuée la mesure.
6. Activé = Le mesure est exécutée par des tiers. Du fait que des travaux effectués par des tiers sont imputés aux coûts directs, il faut qu'un type de coûts directs (cf. 4) soit sélectionné.
7. Remarques au sujet de la mesure.
8. Catégories de machines, qui en plus des propres machines, doivent être disponibles à choix.
9. Variantes pour lesquelles cette mesure doit être présente pour le choix. D'autres propres mesures peuvent y être ajoutées. Pour effacer une variante, marquer une linie et pousser la touche „Delete".
10. Valeurs (quantités engagées, prix et prestations) qui doivent pour cette mesure être impliquées dans les variantes correspondantes.
11. Pour des mesures qui sont dépendantes de la quantité récoltée: activé = la mesure se réfère à la quantité récoltée nette; désactivé = la mesure se réfère à la quantité récoltée brute.
12. Suivant qu'il s'agit d'une mesure standard (non adaptable/modifiable) ou d'une propre mesure (adaptable/modifiable).
13. Activé = mesure se présente dans les variantes en bas (cf. 9) à choix. Désactivé = la mesure se présente sans plus aucune variante à choix.
14. Activé = mesure se présente dans toutes les propres variantes à choix (aussi pour futures nouvelles)
15. Copier la mesure et en établir ainsi de nouvelles, propres et adaptables (cf. 5.6.1)
16. Masque de mesures vide pour établir des mesures complètement nouvelles, propres et adaptables.
17. Effacer mesure actuelle

5.6.1 Etablir nouvelle mesure

De nouvelles propres mesures ne doivent être établies que lorsqu'aucune mesure standard adéquate n'existe! Il y a trois possibilités pour l'établissement d'une nouvelle propre mesure adaptable:

1. Sur la page de détails, aller à une mesure la plus similaire possible (par double clic dans le masque de calcul) et la copier.



2. Dans le masque calcul cliquer sur le bouton «+» et copier dans la page d'aperçu des mesures l'une d'elles la plus approchante possible (cf. Chap.6).



3. Par double clic dans le champ de mesures vide, établir une mesure entièrement nouvelle (pénible à réaliser et plutôt à déconseiller).



5.7 Machines / véh. de traction / main-d‘oeuvre

Par double clic dans le masque de calcul principal, on parvient à l’aperçu en détail des machines.



1. Description de la machine
2. Machines No et catégorie d‘Agroscope
3. Base d’indemnisation de la machine par h ou ha
4. Prestation/performance de la machine (1.00 = prestation insignifiante)
5. Type de coûts (machine, véh. de traction, main d’oeuvre ou autres)
6 Remarques pour machine
7. Machines, véh. de traction et main-d’oeuvre en rapport avec cette machine (cf. avec chap. 5.4, pt 3)
8. Activé = machine à choix dans mes variantes. Désactivé = machine n’est présente dans aucune de mes variantes à choix.
9. Copier machine et ainsi en établir de nouvelles, propres et adaptables (cr. 5.7.1)
10. Masque de machines vide, pour établir machine entièrement nouvelle, propre et adaptable.
11. Effacer machine actuelle

5.7.1 Etablir nouvelle machine, véh. de traction / main-d'oeuvre

De nouvelles propres machines ne doivent être établies que lorsqu'aucune machine standard adéquate n'existe! Il y a trois possibilités pour l'établissement d'une nouvelle propre machine adaptable:

1. Sur la page de détails, aller à une machine la plus similaire possible (par double clic dans le masque de calcul) et la copier.

2. Dans le masque calcul cliquer sur le bouton «+» et copier dans la page d'aperçu des machines l'une d'elles la plus approchante possible (cf. Chap.7).



3. Par double clic dans le champ de machines vide, établir une machine entièrement nouvelle (pénible à réaliser et plutôt à déconseiller).



6 Mes mesures (individualiser les possibilités de choix)

« Mes mesures/points de coûts » sont atteignables de la page „Aperçu calculs“ et via le bouton „+“ sur le masque de calcul principal. Il s’agit d’un aperçu de toutes les mesures, où l’utilisateur peut simplement naviguer, pour voir quelles mesures sont à choix dans les masques de calcul et où il lui est possible d’établir simplement de nouvelles propres mesures. **Il peut être opportun lors du premier contact avec le programme de parcourir les mesures l’une après l’autre et de définir ce qui peut en fait entrer en ligne de compe pour vos variantes.**



1. Filtre du groupe de mesures
2. Distinction entre mesures standards adaptables seulement d’une manière limitée et propres mesures (adaptables/modifiables)
3. Désignation de la mesure (double clic pour détails)
4. Activé = La mesure est présente chez les variantes dans le box de droite à choix. Désactivé = la mesure n’est plus présente à choix dans aucune variante
5. Activé = mesure présente dans toutes les variantes propres à choix (aussi pour de futures nouvelles)
6. Variantes auprès desquelles la mesure marquée/sélectionnée est présente à choix (propre d‘abord)
7. Activé = variante standard CCM, désactivé = propre variante
8. Copier mesure marquée/sélectionnée et en établir ainsi de nouvelles, propres et adaptables. **Attention, n’établir que seulement propre mesure, si aucune mesure standard adaptée n’est présente!**
9. Ne plus présenter à choix mesure marquée chez la variante marquée/sélectionnée
10. Effacer mesure marquée/sélectionnée

7 Mes machines / véh. traction / main-d‘œuvre (individualiser les possibilités de choix)

« Mes machines / véh. traction / main-d‘œuvre » sont atteignables de la page „Aperçu calculs“ et via le bouton „+“ sur le masque de calcul principal. Il s’agit d’un aperçu de toutes les machines, où l’utilisateur peut simplement naviguer, pour voir quelles machines sont à choix dans les masques de calcul et où il lui est possible d’établir simplement de nouvelles propres machines. **Il peut être opportun lors du premier contact avec le programme de parcourir les machines l’une après l’autre et de définir ce qui peut en fait entrer en ligne de compte pour vos variantes**



1. Filtre de la catégorie de machines
2. Catégorie actuelle de machines
3. Feuilleter la catégorie de machines
4. Activé = machine présente à choix dans masques de calcul; désactivé = machine non présente à choix dans masques de calcul
5. Désignation de la machine
6. Base d’indemnisation de la machine par h ou ha
7. Prestation/performance de la machine (1.00 = prestation insignifiante)
8. Machines y afférentes, véh. de traction et main-d‘oeuvre
9. Copier machine marquée/sélectionnée et en établir ainsi de nouvelles, propres et adaptables. **Attention, n’établir que seulement propre machine, si aucune machine standard adaptée n’est présente!**
10. Effacer machine marquée/sélectionnée

8 Remplacer machines / main-d‘oeuvre

Ce masque est atteignable par le masque „Aperçu calculs“. Il sert à faire en sorte de pouvoir remplacer en procédé rapide des machines, véh. de traction et main-d’oeuvre dans les propres variantes par d’autres. A cet effet, il ne faut pas par ex. dans le masque de calcul adapter dans chaque mesure individuellement la base à l’heure de la main-d’oeuvre.



1. Sélectionner la machine qui doit être remplacée/échangée
2. Montrer détail de la machine et copier pour propre machine (cf. Chap. 5.7.1)
3. Sélectionner mesures et cultures pour lesquelles la machine marquée en haut doit être remplacée. Double clic sur la case supérieure pour tout marquer/sélectionner.
4. Sélectionner la machine, qui doit être engagée à la place de l’actuelle (1.)
5. Remplacer la machine en fonction du choix (1.-4.)

9 Résultat

A la fin des calculs, on peut trouver les résultats sur le masque „Résultats“. Il y figure en tout 4 différents résultats à choix.



1. Variante qui est présentée en résultat
2. Résultat «Coûts» (cf. Chap. 9.1)
3. Résultat «Graphiques» (cf. Chap. 9.2)
4. Résultat «Heures» (cf. Chap. 9.3)
5. Résultat «Comparer avec» (cf. Chap. 9.4)
6. Filtre pour le choix de variantes
7. Sélectionner des variantes, qui doivent être comparées entres elles (max. 4 variantes).
8. Vers le résultat en forme tabulaire ou graphique

9.1 Résultat „Coûts“

Résultats sur 3 pages avec regroupement de toutes les mesures, dont celles en rapport avec les coûts ainsi que les remarques au sujet de la variante**. Changement de page en bas à gauche!**



.

2ème partie SGA Chou fleur No. 120.0

3èmes coûts de structure

	Moh	MO	Trac	CM	AC		CHF
Travail du sol							***987***
Hersage	*0*	6	9	46	0	61	
Eggen Test	2	59	43	81	0	183	
Fraisage	*2*	42	62	90	0	193	
Pflügen 2	*10*	258	95	108	0	461	
Sous-solage	*1*	23	34	33	0	89	
Semis/Plantation							***1'163***
Cultiver, mécanique	27	728	215	220	0	1'163	
Fumure							***402***
Epandage d'engrais, mécanique	*3*	72	85	54	0	212	
Epandre du compost/fumier/chaux (avant culture)	2	53	78	59	0	190	
Protection phytosanitaire							***556***
Pulvériser	*6*	163	76	264	0	502	
Epandre granulé anti-limaces, à la main	*2*	54	0	0	0	54	
Irrigation							***1'113***
Arrosage avec tuyaux alu	*4*	108	0	0	0	108	
Installer/démonter tuyaux alu	*12*	325	115	137	0	577	
Rollomat, arrosage	*0*	12	0	416	0	428	
Soins culturaux							***5'357***
Contrôle de culture	*20*	542	0	0	0	542	
Sarclage/étriller	*5*	135	80	87	0	302	
Sarclage manuel	*10*	271	0	0	0	271	
Hacken 2	*0*	4	4	24	0	32	
Poser/enlever agro-textil/film	*100*	2'710	640	860	0	4'210	
Récolte							***43'332***
Préparer récip.d.réc. (char,tapis réc.,réc.brute,pal.)	*75*	2'033	107	241	0	2'381	
Récolte à main, prépar. finale, pal., char avec tapis	*1'350*	36'585	1'440	380	0	38'405	
Transport, décharger (pal., char avec tapis récolte)	*75*	2'033	210	126	0	2'368	
Nettoyage du champ, broyeur/mulching	*1*	27	46	36	0	109	
Nettoyage route	*1*	27	32	10	0	69	
Préparation/Livraison							***4'631***
Asperger à la main, palettiser (pal.)	*63*	1'694	0	17	0	1'711	
Transport au 1er acheteur(camion 3.5t, pal.,20 km)	*63*	1'694	0	1'226	0	2'920	
Infrastructure/Divers							***5'098***
Fermage/fermage du sol plein champ	*0*	0	0	0	1'230	1'230	
Chambre frigor., refroidissement de courte durée	*0*	0	0	0	938	938	
Bâtiment d'exploitation (pour lég. frais)	*0*	0	0	0	1'220	1'220	
Coûts d'exploitation généraux	*0*	0	0	0	1'455	1'455	
Contributions pl.champ SGA légumes frais	*3*	92	0	0	163	255	
Temps de dépl./de trav. restant	*184*	4'975	337	452			5'764
Total intermédiaire en CHF	***2'019***	***54'725***	***3'708***	***4'967***	***5'006***		***68'403***
Autres coûts de structure							***6'758***
Exigence en intérêts					266		
Supplément administration					4'057		
Supplément risque commercialisation					2'434		
Total frais de structure							***75'161***
Total frais de production / surface							***87'906***
Total frais de production / unité							***4.88***
Profit / perte							**-52'930**
=Gain/perte par unité						kg	-2.94
=rémunération du travail par mo/h							0.89

9.2 Résultat „Graphiques“

Résultat graphique de la variante sur 3 pages**. Changement de page toujours en bas à gauche!**





9.3 Résultat „Heures“

Résultat sur 2 p. en rapport avec les heures de main-d’oeuvre et véh. traction de la variante. Page 1 valeur en tableau. Page 2 répartition des h. de mo en graph. en groupe de frais. Changement page en bas à g.

SGA	Chou fleur					Heures de MO et véhicules de traction
Variante	Test		Utilisation	Marché frais		Plein champs
Dates de la culture	Semis / plantation	03.Apr	Période de végétation	240	Jours	Part/affect. du champ 100.0%
	Début de la récolte	28.Sep	Temps mort	28		
	Clôture de la récolte	20.Okt				Surface 1.00 ha
				Moh	trac/h	
Travail du sol						
Eggen Test				2.2	1.1	
Fraisage				1.5	1.5	
Hersage				0.2	0.2	
Pflügen 2				9.5	2.4	
Sous-solage				0.8	0.8	
Total				***14.3***	***6.1***	
Semis/Plantation						
Cultiver, mécanique				26.9	6.7	
Total				***26.9***	***6.7***	
Fumure						
Epandage d'engrais, mécanique				2.7	2.7	
Epandre du compost/fumier/chaux (avant culture)				2.0	2.0	
Total				***4.6***	***4.6***	
Protection phytosanitaire						
Pulvériser				6.0	2.4	
Epandre granulé anti-limaces, à la main				2.0	0.0	
Total				***8.0***	***2.4***	
Irrigation						
Arrosage avec tuyaux alu				4.0	0.0	
Installer/démonter tuyaux alu				12.0	3.6	
Rollomat, arrosage				0.4	0.0	
Total				***16.4***	***3.6***	
Soins culturaux						
Contrôle de culture				20.0	0.0	
Hacken 2				0.1	0.1	
Sarclage manuel				10.0	0.0	
Sarclage/étriller				5.0	2.5	
Poser/enlever agro-textil/film				100.0	20.0	
Total				***135.1***	***22.6***	
Récolte						
Préparer récip.d.réc. (char,tapis réc.,réc.brute,pal.)				75.0	2.7	
Récolte à main, prépar. finale, pal., char avec tapis				1'350.0	45.0	
Transport, décharger (pal., char avec tapis récolte)				75.0	5.2	
Nettoyage du champ, broyeur/mulching				1.0	1.2	
Nettoyage route				1.0	1.0	
Total				***1'502.0***	***55.1***	
Préparation/Livraison						
Asperger à la main, palettiser (pal.)				62.5	0.0	
Transport au 1er acheteur(camion 3.5t, pal.,20 km)				62.5	0.0	
Total				***125.0***	***0.0***	
Infrastructure/Divers						
Contributions pl.champ SGA légumes frais				3.0	0.0	
Total				***3.0***	***0.0***	
Temps dépl./travaux comp.						
Temps de dépl./de trav. restants				183.5	10.1	
Total				***183.5***	***10.1***	
Total culture				***2'018.9***	***111.2***	

01.02.2018



9.4 Résultat „Comparer avec“

Total des quatre variantes, qui peuvent être comparées entre elles. Ceci d’une part en tableau et d’autre part en graphique. **Changement de page en bas à gauche!**

Comparaison de variantes [CHF]

Culture	Chou fleur	Chou fleur BIO	Chou fleur
Méthode de culture	SGA	BIO	SGA
Variante	Standard CCM	Standard CCM	Test
Surface	1 ha	1 ha	1 ha
Endroit de culture	Plein champs	Plein champs	Plein champs
Utilisation	Marché frais	Marché frais	Marché frais
Prestation (rendement)			
Prestations	33'250	46'944	33'516
Contributions	741	1'607	1'397
Total	33'991	48'551	34'913
Coûts directs			
Semis/Plantation	4'100	6'750	3'854
Fumure	665	3'171	1'809
Protection phytosanitaire	526	740	215
Irrigation	900	600	900
Soins culturaux		908	
Récipients	3'721	2'698	3'873
Récolte		51	
Infrastructure/Divers	1'378	1'614	2'000
Travail par des tiers			94
Total	11'289	16'531	12'745
Coûts de structure			
Travail du sol	405	495	988
Semis/Plantation	1'195	1'195	1'163
Fumure	67	326	402
Protection phytosanitaire	346	202	557
Irrigation	1'317	1'071	1'114
Soins culturaux	790	6'405	5'358
Récolte	8'365	6'308	43'332
Préparation/Livraison	2'456	2'179	4'631
Infrastructure/Divers	4'963	4'306	5'098
Temps dépl./travaux comp.	1'513	1'836	5'764
Autres coûts de structure	2'758	3'443	6'757
Total	24'174	27'765	75'162
Résultat			
Total frais de production/surface	**35'464**	**44'296**	**87'907**
Total frais de production /unité			
Marges brutes comparables (MBC)			
Profit / perte			
= Gain/perte par unité			
=rémunération du travail par mo/h			

01.02.2018 © ProfiCo



10 Imprimer / exporter / enregistrer / reculer

10.1 Imprimer

L'impression fonctionne pareillement aux autres programmes TED (Traitement électr. des données)



1. Onglet présenter page
2. Symbole «Imprimer»
3. Sélectionner l'imprimante
4. Imprimer avec OK
5. Deux ou plusieurs pages juxtaposées
6. Fermer résultat

10.2 Exporter

Les résultats peuvent être exportés en format pdf et être enregistrés/mémorisés.

Procéder comme pour imprimer (Chap. 10.1), mais au lieu d'imprimante sélectionner un créateur pdf (7). Pour la version localement installée, on peut également générer directement un document pdf ou xps et procéder à l'enregistrement. (8).

10.3 Enregistrer / Reculer

Toutes les adaptations/modifications qui sont apportées à ProfiCost sont en principe toujours immédiatement enregistrées, sans que vous ne deviez confirmer l'enregistrement mémorisé. Cela a l'inconvénient que le rappel d'une saisie ne peut se faire que dans un immédiat très bref avec la „Fonction recul" habituellement en cours dans le système TED (max. 1-2 sauts en arrière).